


## Инструкция по обновлению Спектр-ПДД.


1. Скачать файл обновления можно на сайте <http://spectr-pdd.ru>. На главной Странице необходимо нажать кнопку «Скачать обновления».




2. На странице обновлений выбрать необходимую версию обновлений и нажать кнопку «Скачать обновления..». Если номер версии Спектр ПДД имеет вид 2.3.2.xxx, то выбирается Версия 2 (кнопка слева), если 3.0.0.xxx, то Выбирается версия 3 (кнопка справа).




3. Сохранить файл обновления в папку Загрузки (Downloads) (По умолчанию, браузер предложить сохранить в эти папки), или выбрать сохранение файла в корень диска C:\. **Сохранять файл обновления в рабочие папки программы категорически запрещено, обновление не будет выполнено из-за ошибок при сохранении резервных копий компонентов программы.**
4. **Закреть все запущенные программы.**
5. Запустить обновление (файл **PDDserver\_2\_3\_2\_xxx\_update.exe** для версии 2 или **PDDserver\_3\_0\_0\_xxx\_update.exe** для версии 3. Если в это время был запущен модуль экзаменатора, то появится предупреждающее сообщение о необходимости закрыть его. Необходимо нажать кнопку «Да».




5. Откроется мастер обновления программы. Необходимо нажать кнопку «Далее»




6. В следующем окне необходимо нажать кнопку «Обновить»




7. Будет запущен процесс распаковки файлов, необходимо дождаться его окончания




8. После завершения распаковки файлов откроется краткая инструкция, необходимо нажать кнопку «Ок»



9. Далее необходимо выбрать пункт «Обновить программную систему МИАС «Спектр ПДД» и нажать кнопку «Продолжить».




10. Начнется обновление системы. Необходимо дождаться завершения обновления. В окне с сообщением о завершении обновления нажать кнопку «Ок».




6.


11. Далее нажать кнопку «Завершить» Обновление будет завершено.



12. Если обновление завершилось с ошибкой, то имеется возможность восстановить версию программы, которая была установлена до обновления. Для этого нужно повторно запустить файл обновления и выполнить пункты 5-8, за тем в окне «Выбор режима» выбрать пункт «Восстановить предыдущую версию» и нажать кнопку «Продолжить».



13. Начнется восстановление системы. После завершения восстановления нажать кнопку «Ок»



14. В окне состояния процесса восстановления нажать кнопку «Завершить».

