


## Как переставить программу «Экзаменационный класс» на другой компьютер?


В случае, когда необходимо перенести программу на другой компьютер, подготовьте флеш-карту или любой другой носитель информации для переноса Базы данных.

Следом выполните следующие действия:

1. Проверьте, какая версия программы «Экзаменационный класс» установлена на Вашем компьютере.


На рабочем столе программы перейдите в «Справка» → «О программе»





Именно такую версию, которая стоит на Вашем компьютере (пример 2.3.2.85) установите на тот компьютер, куда переустанавливаете программу.

2. Запустите программу после установки. Выйдет окно с кодом активации.



Скопируйте данный код.

3. Отправьте письмо на повторное получение ключа лицензии на почту [general@rainbowsoft.ru](mailto:general@rainbowsoft.ru). В это письмо вставьте код активации, который скопировали на шаге 2.

Когда придет ключ лицензии, его необходимо переместить на компьютер, куда переустанавливаете программу.

В папку: C:\Program Files (x86)\RainbowSoft\PDDserver\Examinator.

Шаблон письма находится на следующей странице. Внесите данные Вашей компании и причину переустановки программы.

# ЧПОУ "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "АВТОВИРАЖ"

ИНН 6614005259, КПП 661701001, 624940, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, ГОРОД  
ВОЛЧАНСК, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ, д.5А

Исх: № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору ООО НПО

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017г.

"РэйнбовСофт"

Рябову А.В.

## З а я в л е н и е

Прошу Вас повторно предоставить ключ лицензии на МИАС «Спектр». Программный компонент «Экзаменационная работа» на \_\_5\_\_ мест кандидатов программного комплекса «Спектр ПДД», (Раздел Транспортные средства, Самоходные машины, Перевозка опасных грузов, Маломерные суда) приобретенного по договору № 485 от 17.01.17 г. в связи с модернизацией оборудования на месте экзаменатора.

Должность

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /


(подпись)

(ФИО)


М.П.

4. На компьютере где установлена программа «Экзаменационный класс»:


4.1. Нажмите в левом нижнем углу кнопку «Пуск». В поиске введите «Службы», нажмите левой кнопкой «мышки».




4.2. В открывшемся окне «Службы» пролистайте страницу ниже до службы RBS\_EC\_MySql.




4.3. Остановите данную службу, нажав левую кнопку «мышки».




#### 4.4. Дождитесь когда, остановится служба.



#### 5. Нажмите в левом нижнем углу кнопку «Пуск». Выберите пункт «Компьютер».




### 5.1. Перейдите в папку: Локальный диск (C:)\RBS\_EC\_www




MySQL\MySQL Server 4.1.

Скопируйте папку data на флеш-карту и перенесите эти данные на другой компьютер, куда переустанавливаете программу.




6. На компьютере, где переустанавливаете программу «Экзаменационный класс»:


6.1. Нажмите в левом нижнем углу кнопку «Пуск». В поиске введите «Службы», нажмите левой кнопкой «мышки».



6.2. В открывшемся окне «Службы» пролистайте страницу ниже до службы RBS\_EC\_MySql.




6.3. Остановите данную службу, нажав левую кнопку «мышки».



7. Откройте флеш-карту или другой носитель информации, на который скопировали папку data на шаге 5.1.


7.1. Нажмите в левом нижнем углу кнопку «Пуск». Выберите пункт «Компьютер».



Перейдите в папку: Локальный диск (C:)\RBS\_EC\_www\MySql\MySql Server 4.1. Вставьте папку data.

8. Повторите шаг 6.1 и 6.2.

8.1. Запустите службу RBS\_EC\_MySql, нажав левую кнопку «мышки».



База данных перенесена на новый компьютер.

Вы настроили работу программы.